

マクロプログラミング機能は、好みに応じて記録されたコンテンツやアクションを実現することができます。


※この操作説明は、G03 ソフトウェア日本語バージョンの画面画像を使用し、マクロの設定方法を説明したものです。

※当ソフトウェアは Windows のみ対応いたします。現在 Mac 用ソフトウェアの配布はございませんため、予めご了承ください。


1. ソフトウェアを開き、[マクロ設定]をクリックしてください。




2. 「+」をクリックし、マクロを作成してください。上の入力ボックスでマクロの名前を設定することができます。名前を入力したら、「+」の右のボタンを押して名前を設定を完了します。




3. 「REC」をクリックし、マクロ記録を開始します。記録中は、「REC」が「STOP」になり、押したキーストロークが記録されます。記録後は「STOP」をクリックしてください。



4. 記録された内容と順番がリストに表示されます。リスト内のキーをダブルクリックすると、再度編集することができます。また、ステップは右下の編集リストで個別に変更できます。



5. 「キー設定」をクリックし、下のような画面になります。画面上のキーボード画像で、変更する（先ほど定義したマクロを割り当てたい）ボタンをクリックしてください。



6. 「マクロ機能」を選択し、「マクロを割り当てる」から記録したマクロを選択してください。右上の[保存]をクリックすると、ボタンが変更されます。

The image shows two screenshots of a software interface. The top screenshot shows a dropdown menu labeled 'デフォルト機能' (Default Function) with a save icon in the top right corner. The bottom screenshot shows a dropdown menu labeled 'マクロ機能' (Macro Function) with a save icon in the top right corner. Below the dropdown menu, there are two rows of settings: 'マクロを割り当てる' (Assign Macro) with a dropdown menu showing 'test', and 'リリース方法を選択してください' (Select Release Method) with a dropdown menu showing '正常' (Normal).

このソフトウェアに慣れるために、是非、様々な設定をお試してください。

※ご注意：現在該当ドライバーの更新はございません。当ソフトウェア（ファームウェア）の更新は、iClever 公式サイトや公式 Twitter にてアナウンスがない限り、行わないようご注意ください